

## Iceland DV テープキャプチャ手順書

2008 年 4 月 23 日 作成

1. 取り込む DV テープを Victor のビデオデッキに入れる。
2. ディスプレイの INPUT ボタンを押して、デッキの出力をディスプレイに直接出す。
3. ビデオを再生し、全体を見渡して、キャプチャすべき時間幅を分のオーダーで決定しておく（秒は 00 になるように）。この段階で星が見えているかを確認しておくが良い。
4. ディスプレイの INPUT ボタンを押して、ディスプレイを PC に戻す。
5. デスクトップの Iceland というプロジェクトファイルをダブルクリックして、Adobe Premiere を立ち上げる。
6. ファイル/キャプチャ を選択し、キャプチャウィンドウを開く。
7. 設定というタブでキャプチャファイルの保存先を X:\¥Tjornes¥2006¥Sep などに変更。
8. デバイスコントロールのところで、プリロール時間を 2 秒に設定。
9. 再生ボタンなどを操作し、3. で決定したキャプチャ開始フレームへ移動。21:20:00 などキリの良い時間が望ましい。また、21:20:00 に時刻表示が切り替わってから 2 フレーム目になるようにしておく及安全（前のフレームボタンを何度か押して切り替わりを判断）
10. ログというタブの **インを設定** を押して開始フレームを登録。ボタン左の数字が変わる。
11. **アウトを設定** の横の 8 桁の数字でキャプチャの終了フレームを登録する。  
開始フレームが 00;00;19;10 でここから 2 時間ぶんキャプチャしたい場合は、02;00;19;29 と入力して Enter を押す。この 8 桁の数字は、HH;MM;SS;FF を示す。ただし、FF は 1 秒の間のフレーム数（29 進数のような感じになっている）。この FF が 29 になるようにしておくが良い。
12. クリップデータのところでクリップ名を入力。フォーマットは YYYYMMDD\_HHMMSS\_HHMMSS のような感じ。ここで HHMMSS は開始フレームと終了フレームの時刻。このクリップ名がそのまま avi ファイルの名前になる。
13. ログというタブの一番下のキャプチャというところで、**インからアウト** を押すとキャプチャ開始。キャプチャにかかるのは実時間。これ以降、キャプチャが終わるまで PC を触らないようにする。キャプチャを開始する前に、他のソフトを全部終了させておく必要がある（フレームドロップを防ぐため）。
14. できあがった avi ファイルを確認し、開始フレームと終了フレームが指定したものになっているかどうかをチェックする。多少でもずれている場合は、DV テープに飛びがある可能性が考えられる。この場合は、飛びの場所を同定し（細かい間隔でキャプチャするなどして）、その部分を避けてキャプチャを行うようにしたい。